

GENSER



GENSER

Størrelse 36/38 (40/42 - 44/46 - 48/50)

Tallene til de større størrelsene står inni parentesen, atskilt med en bindestrek. Hvis bare ét tall er oppgitt, gjelder det for alle størrelser.

Material: Lana Grossa-kvalitet „Silkhaier“ (70 % mohair (superkid), 30% silke, løpelengde = ca 210 m/25 g): ca **25 (50 - 50 - 50) g** anthrasitt (**farge 183**), ca **25 (25 - 25 - 25) g** azurblå (**farge 203**), ca **25 (25 - 25 - 25) g** laksrosa (**farge 212**), ca **25 (25 - 25 - 25) g** eggeplommegul (**farge 170**), ca **25 (25 - 25 - 25) g** aprikos (**farge 199**), ca **25 (25 - 25 - 25) g** bleikgrønn (**farge 211**), ca **25 (25 - 25 - 25) g** gråbeige (**farge 184**), ca **25 (25 - 25 - 25) g** myk blå (**farge 201**) og ca **75 (75 - 75 - 75) g** hvit (**farge 117**); pinner nr. 3 og nr. 4; 1 kort rundpinne nr. 3.

Genseren strikkes med doble tråder.

Forklaringer:

Vrangbordmønster: Strikk skiftevis 1 vrang og 1 rett. Strikk m som de vises på alle påfølgende p.

Mønster med løfte m: Delelig med 6 plus 1 m. 1. p (retts-p): kant-m, 1 rett, *løft over 3 m til hø pinne med tråden bak arbeidet, strikk 3 m rett, gjenta videre fra *, avslutt med løft over 3 m til hø pinne med tråden bak arbeidet, 1 rett, kant-m. 2. p: kant-m, strikk 2 m vrang, *løft over 1 m til hø pinne med tråden foran arbeidet, strikk 5 m vrang, gjenta videre fra *, avslutt med løft over 1 m til hø pinne med tråden foran arbeidet, strikk 2 m vrang, kant-m. 3. p: Strikk alle m rett. 4. p: Strikk alle m vrang. 5. p: kant-m, strikk 4 m rett, *løft over 3 m til hø pinne med tråden bak arbeidet, strikk 3 m rett, gjenta videre fra *, avslutt med 1 rett, kant-m. 6. p: kant-m, strikk 5 m vrang, *løft over 1 m til hø pinne med tråden foran arbeidet, strikk 5 m vrang, gjenta videre fra *, avslutt med kant-m. 7. p: Strikk alle m rett. 8. p: Strikk alle m vrang. 9. p: Strikk alle m rett. 10. p: Strikk alle m vrang. Gjenta 1. til 10 p til fargefølge er avsluttet.

Glatstr: Strikk rett på retts-p, strikk vrang på vrangs-p. Strikk rett rundt.

Fargefølge: 4 p anthrasitt + azurblå, 6 p med doble tråder i azurblå, 4 p azurblå + laksrosa, 6 p med doble tråder i laksrosa, 4 p laksrosa + eggeplommegul, 6 p med doble tråder i eggeplommegul, 4 p eggeplommegul + aprikos, 6 p med doble tråder i aprikos, 4 p aprikos + bleikgrønn, 6 p med doble tråder i bleikgrønn, 4 p bleikgrønn + gråbeige, 6 p med doble tråder i gråbeige, 4 p gråbeige + myk blå, 6 p med doble tråder i myk blå, 4 p myk blå + hvit, 6 p med doble tråder i hvit, avslutt i glattstr med doble tråder i hvit.

Strikkefasthet: 18 m og 25 p i glattstr med doble tråder på pinner nr. 4 = 10 x 10 cm.


Oppskrift:

Bakstykke: Legg opp 97 (103 - 109 - 115) m med 2 tråder anthrasitt på pinner nr. 3. Strikk 4 cm i vrangbordmønster. Strikk videre rett over 2 p på pinner nr. 4. Strikk nå videre i mønster med løfte m i fargefølge. Samtidig, 26 cm fra opplegg, lukk 5 m 1 gang på hver side til ermehull og deretter ytterligere 2 m 2 (3 - 4 - 5) ggr på hver side på annenhver p, og fortsett mønsteret med løfte m som før og strikk ufulltendige mønsterrapporter på hver side i glattstr = 79 (81 - 83 - 85) m. Samtidig, etter slutten av fargefølge, strikk videre i glattstr med doble tråder i hvit. 20 (22 - 24 - 26) cm fra begynnelsen av ermehull, lukk 4 m 4 ggr og 4 (5 - 6 - 7) m 1 gang på hver side på annenhver p til skulder, og samtidig med 2. skulderfelling, lukk de midterste 27 m til hals og avslutt hver side hver for seg, og lukk 3 m 1 gang, 2 m 1 gang og 1 m 1 gang på annenhver p til runding.

Forstykke: Strikk som til bakstykket, men med dypere hals. 18 (20 - 22 - 24) cm fra begynnelsen av ermehull, lukk de midterste 17 m og avslutt hver side hver for seg, og lukk 3 m 1 gang, 2 m 3 ggr og 1 m 2 ggr på halskanten på annenhver p til runding. Samtidig, strikk skulder som til bakstykket.

Ermer: Legg opp 41 (43 - 45 - 47) m med 2 tråder i anthrasitt på pinner nr. 3. Strikk 4 cm i vrangbordmønster. Strikk videre rett over 2 p på pinner nr. 4, og øke 26 (30 - 34 - 38) m jevnt fordelt på 1. p = 67 (73 - 79 - 85) m. Strikk videre i mønster med løfte m i fargefølge. Etter avsluttet fargefølge, strikk videre i glattstr med doble tråder i hvit. 46 (44 - 42 - 40) cm fra opplegg, lukk 5 (6 - 7 - 8) m 1 gang på hver side til ermekuppel og lukk deretter 1 m 5 (6 - 7 - 8) ggr på annenhver p. Lukk deretter de resterende 47 (49 - 51 - 53) m. Strikk det andre ermet på samme måte.

Montering: Sy skulder-, side- og ermesømmer. Plukk opp 110 m fra halsen med 2 tråder hvit på rundpinne nr. 3 og strikk 2,5 cm rundt i vrangbordmønster, lukk deretter løst m. Sy i ermene.



GENSER

FORKORTELSER

str = strikk
m = maske/masker
r = rett/e maske/masker
vr = vrang/e maske/masker
kant-m = kant-maske/masker
p = pinne/pinner

retts-p = rettside-pinne/fra retten
vrangs-p = fra vrangen
omg = omgang
ggr = gang er
ve = venstre
hø = høyre

MS = mønstersats/rapport
luft-m = luft-maske
kjm = kjedemaske
fastm = fastmaske
stv = stav-m
hstv = halvstav-m

PRØVELAPP

Strikk alltid en prøvelapp først! Strikk eller hekle en prøve som måler ca. 12 ggr 12 cm i samme mønster og med samme garnkvalitet som den valgte modellen. Tell hvor mange m du har i bredden og hvor mange p/rader du har i høyden på 10 x 10 cm. Har du færre m enn oppgitt strikke- eller heklefasthet, strikker eller hekler du for løst og må enten strikke eller hekle fastere, eller skiftte til tynnere pinner/heklenål. Har du flere m enn oppgitt strikke- eller heklefasthet, strikker du stramt og må strikke eller hekle løsere, eller skiftte til tykkere pinner/heklenål. Vær oppmeksom på at strikkefastheten i oppskriftene i dette heftet ikke alltid er den samme som er oppgitt på banderolen. Strikkefastheten på banderolene er alltid oppgitt etter målene i glattstrikk. For å få riktig passform er det viktig at prøvelappen strikkes i samme mønster som modellen og at strikkefastheten overholdes. Da vil valgt modell ikke bare se fin ut, men også passe!